

一、 請進入「網路和共用中心」後，點選「管理無線網路」



控制台 > 網路和網際網路 > 網路和共用中心

搜尋控制台

控制台首頁

**管理無線網路**

變更介面卡設定

變更進階共用設定

檢視您基本的網路資訊並設定連線

檢視完整網路圖

MCU-HP (這部電腦) 網際網路

檢視作用中的網路

您目前並未連線到任何網路。

連線到網路

變更網路設定

設定新的連線或網路  
設定無線、寬頻、撥號、隨機操作或 VPN 連線; 或設定路由器或存取點。

連線到網路  
連線或重新連線到無線、有線、撥號或 VPN 網路連線。

選擇家用群組和共用選項  
存取位於其他網路電腦的檔案和印表機, 或變更共用設定。

疑難排解問題  
診斷與修復網路問題, 或取得疑難排解資訊。

請參閱

HomeGroup

Windows 防火牆

網際網路選項

## 二、 點選「新增」



管理使用 (無線網路連線) 的無線網路

Windows 會嘗試以下面列出的順序連線到這些網路。

**新增** 介面卡內容 設定檔類型 網路和共用中心

您可以檢視、修改和重新排序的網路 (1)

網路名稱	安全性	類型	連線狀態
MCUTY	無安全性	任何受支援的	自動連線


1 個項目

三、 點選「手動建立網路設定檔(M)」




## 四、 輸入無線網路資訊後，點選「下一步」


1. 網路名稱：輸入「802.1x\_MCU」 注意：此處是小寫英文 x
2. 安全性類型：選擇「WPA2-Enterprise」




五、 點選「變更連線設定(H)」



六、 進入「安全性」分頁，點選位於「選擇網路驗證方法」旁邊的「設定」



七、 **取消勾選**「確認伺服器憑證」，並點選位於「選擇驗證方法」旁邊的「設定」




八、 取消勾選「自動使用我的 Windows 登入名稱及密碼」






九、 在「安全性」分頁中，點選「進階設定」



十、 勾選「指定驗證模式」



十一、 選取「802.1x\_MCU」後，按連線



十二、輸入「**教職員/學生資訊系統**」的帳號/密碼後，即可開始使用

